

# Objectif

L'objectif du service nomade est de permettre à tous les personnels de l'Université de Nantes ainsi qu'à ses doctorants de se connecter depuis l'extérieur de l'établissement à l'intranet et ses ressources dites privées. L'environnement de travail comprend en plus des traditionnels services déjà disponibles par internet (messagerie, messagerie instantanée, web services, etc.) l'accès aux ressources partagées locales comme les serveurs de fichiers, de calcul...

## Conditions d'accès

Il existe 2 modes de connexion au service nomade de l'Université :

### client léger WebVPN

Aucune installation logiciel n'est nécessaire. Il suffit de se connecter au service en ligne avec votre navigateur pour profiter de toutes les ressources accessibles (site web interne, revue en ligne abonnée, serveur de fichier...

- Pour les Personnels de l'Université : <https://nomade.univ-nantes.fr>
- pour les étudiants de l'Université : <https://nomade.etu.ha.univ-nantes.fr>

### client lourd Pulse Secure

L'installation du client lourd vous permet de connecter votre machine comme si elle se trouvait dans les locaux de l'université, et ainsi d'accéder à toutes les ressources du système d'information dont vous disposez. (montage lecteurs réseaux, session serveur ssh ou terminal server interne, etc...) Le poste de travail se connectant au service nomade, qu'il s'agisse d'un portable de l'Université ou d'une machine personnelle, doit être équipé d'un antivirus à jour (postes Windows en particulier).

Une fois connecté au service nomade par client lourd, l'utilisateur se retrouve dans son environnement de travail universitaire. Une conséquence directe est qu'il n'est plus possible de naviguer directement sur internet au travers de son FAI (Free, SFR, Orange...). La navigation sur le web est forcée à travers les proxies de l'Université. Aussi, les paramètres de connexion du navigateur doivent être positionnés à la même valeur qu'au bureau.

Généralement, le fichier de configuration automatique <http://www.dsi.univ-nantes.fr/cache.pac> suffira dans la plupart des situations. Il est à noter que cette configuration peut être conservée en permanence, que l'on soit connecté à nomade ou pas, chez soi ou dans l'établissement.

La documentation pour l'installation du client lourd sur votre système windows, macOSX ou Linux est disponible [ici](#)

# Utilisateurs affectés à plusieurs composantes

Au moment de l'ouverture de la connexion à nomade, les utilisateurs affectés à plusieurs composantes ont le choix entre plusieurs rôles ou environnements de travail (ex. "IUT Nantes" et "UFR Sciences et Techniques - Lina"). Pour basculer d'un rôle à l'autre, il suffit de se déconnecter de nomade et de se reconnecter à nouveau.

From:  
<https://wiki.univ-nantes.fr/> - Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:vpn:documentation:principe\\_de\\_l\\_acces\\_nomade&rev=1526200931](https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:vpn:documentation:principe_de_l_acces_nomade&rev=1526200931)

Last update: **2018/05/13 10:42**

